


ASCII Import


1. Wählen Sie im Menü den Punkt „Import“ und den Unterpunkt „Punkte“.



2. Es öffnet sich das Tablet-Speicherverzeichnis.



3. Wenn Sie die Datei ausgewählt haben erscheint das untenstehende Fenster.



4. Sie müssen in der Auswahlliste die richtige Reihenfolge der Koordinaten angeben. Der Import der Punkte kann mit den Varianten Ersetzen, Mischen, Einfügen geschehen.

Ersetzen: entfernt alle Punkte mit einer identischen Punktnummer im Projekt und fügt die importierten Punkte ein.

Mischen: fügt alle Punkte hinzu, deren Namen nicht im Projekt vorhanden sind.
Beispiel: Punkte gemessen 1-14, dann werden die Punkte ab Nummer 15 importiert.

Einfügen: fügt alle Punkte aus der Importdatei hinzu, verändert aber die Nummern um den Wert des letzten vorhandenen Punktes.
Beispiel: Punkte gemessen 1-14 dann werden alle Punkte aus der Datei importiert und die Nummern werden um den Wert 14 erhöht.